

WABO SMAC

Các tính năng hỗ trợ cuộc thi SMAC Challenge

Nội dung

- Marker & kinect
- ☐ Hệ tọa độ
- ☐ Chức năng Get Current Pose
- Chức năng Relocation
- Chức năng Moving closer to object
- Chức năng Moving closer to table

Marker & kinect

Khoảng cách nhận diện Marker

- Min: 40 cm - Max: 300 cm

Khoảng cách nhận diện Object đặt trên bàn

- Min: 40 cm - Max: 100 cm


Trường nhìn của kinect


Chiều dọc: 43 độChiều ngang: 57 độ

Marker

Các marker (cỡ nhỏ) gắn với object gọi là object


Các marker (cỡ lớn) gọi là marker





Marker là các hình ảnh dấu hiệu giúp ứng dụng xác định được vị trí cũng như hướng của nó thông qua việc xử lý hình ảnh với camera

Marker & kinect (hệ thống marker)



Hệ tọa độ

(Định nghĩa dùng trong SMAC Challenge)

Hệ tọa độ tương đối là hệ tọa độ gắn với các vật thể không cố định

Marker gắn trên object Robot


Hệ tọa độ tuyệt đối là hệ tọa độ gắn với gốc cố định trên sân

Được đặt trên mặt sàn tại vị trí bàn giữa sân

VD:

Tọa độ object so với robot được gọi là tọa độ **tương đối** của object so với robot

Tọa độ **tuyệt đổi** của object là tọa độ của nó so với gốc cố định trên sân



Hệ tọa độ

(Định nghĩa dùng trong SMAC Challenge)

Quy định về dấu


Các tọa độ về phía dương các trục x,y,z có giá trị dương, ngược lại có giá trị âm - đơn vị: met
Các góc bên phải trục làm gốc (trục X · · · · · · ·) có giá trị
âm, bên trái có giá trị dương - đơn vị: radian
VD: Như bên hình ta có:

x,y,X,Y > 0theta < 0 , **Theta > 0**

Ví dụ:

Tọa độ object so với robot được gọi là tọa độ **tương đối** của object so với robot

Tọa độ **tuyệt đổi** của object là tọa độ của nó so với gốc cố định trên sân



Hệ tọa độ (tiếp theo) (Định nghĩa dùng trong SMAC Challenge)

Các marker gắn cố định trên sân (dùng để định vị): Marker(x,y,theta) - kích thước: 18x18 cm

Marker 17 (-2.5, 0.0, 0.0) Marker 16 (0.0,-2.5, 0.0) Marker 15 (2.5, 0.0, 0.0) Marker 14 (0.0, 2.5, 0.0)


Dán trên sàn

Marker 13 (3.0, 2.0, 0.0) Marker 12 (3.0, 0.0, 0.0) Marker 11 (3.0,-2.0, 0.0)

Dán trên bàn quầy bar

Các marker gắn tại bàn tròn dùng để trợ giúp quá trình đặt object lên bàn (Marker 10,9,8,7,6).

Các marker gắn tại bàn tròn theo 3 hướng (cạnh của hình tam giác có nét đứt)



Get current pose (xác định vị trí hiện thời của wabo)

Là action cho phép lấy thông tin tọa độ hiện thời của robot

Sử dụng khi cần biết vị trí của robot trên sân theo hệ tọa độ gắn với robot khi khởi động


Điều kiện trả về kết quả chính xác là trong quá trình chuyển động của robot, bánh của nó phải luôn lăn không trượt trên mặt sàn

Khi khởi động tại vị trí xuất phát, gọi hàm get current pose sẽ trả về tọa độ (0.0,0.0,0.0). Các tọa độ khi get current pose sau đó sẽ lấy điểm xuất phát này làm gốc

Chú ý:

- Khi robot không thỏa mãn điều kiện của hàm này (có trượt bánh khi chuyển động, hoặc bị nhấc khỏi mặt đất) kết quả trả về sẽ không chính xác (xen hình trang sau)
- Lúc này nên sử dụng hàm hàm Relocation để định vị lại vị trí robot. Khi sử dụng hàm Relocation thì hệ tọa độ gắn với Robot lúc khởi động sẽ được chuyển về hệ tọa độ gốc của sân. Do đó lúc này hàm get current pose sẽ trả về tọa độ tuyệt đối của Robot trên sân

Get current pose (xác định vị trí hiện thời của wabo)



vị trí xuất phát của Robot

Relocation (định vị lại vị trí hiện thời của wabo)

Là action cho phép robot tự định vị lại vị trí của mình dựa vào các marker (có vị trí cố định) dán sẵn trên sân

Sử dụng khi robot được cho là bị lạc khỏi quỹ đạo mong muốn, hoặc đơn giản chỉ muốn xác định lại vị trí cho các mục đích khác

Thông tin trả về

status: trạng thái của action (thành công, time out, thất bại ...)

0: success

1: time out - không tìm thấy marker nào trong tầm nhìn (tầm nhìn định vị 2,5m)


2: reset odometry false - call service reset odometry thất bại


3: lookuptransform false - chuyển hệ tọa độ thất bại - call service stop move thất bại

5: wheel dropped false - robot bị nhấc lên trong khi đang relocation

x, y, theta: vị trị robot trên sân trong hệ tọa độ tuyệt đối

Sử dụng khi robot được cho là bị lạc khỏi quỹ đạo mong muốn, hoặc đơn giản chỉ muốn xác định lại vị trí cho các mục đích khác






Moving closer to object (di chuyển tới vị trí có thể gắp được object)

Là action cho phép robot di chuyển từ vị trí thuận lợi tới gần object - vị trí có thể gắp được object


Vị trí thuận lợi: Là vị trí nằm trong một phần hình vành khăn có tâm là object bán kính lớn là 90 cm, bán kính nhỏ là 40 cm, góc mở là 90 độ (vùng màu đỏ)



Độ chính xác tiếp cận sẽ cao hơn khi Robot ở gần object và hướng vào object

Moving closer to object (flow)


Ý tưởng: Tìm tọa độ điểm đích mà robot sẽ dừng lại trước Object (closing point), và di chuyển đến đó - sử dụng hàm **move to**



Moving closer to table (di chuyển tới vị trí có thể đặt được object)


Là action cho phép robot di chuyển từ *vị trí thuận lợi* tới gần bàn (table) - vị trí có thể đặt được object

Vị trí thuận lợi: Là vị trí nằm trong một phần hình tròn có dạng như vùng màu đỏ ở hình dưới



Moving closer to table (flow)

Ý tưởng: Tìm tọa độ điểm đích mà robot sẽ dừng lại trước Table (closing point), và di chuyển đến



Input: ID của object cần tiếp cận

Output: result

0: Tiếp cận thành công

1: Không nhìn thấy table trong vùng nhìn hoặc table xuất hiện không ổn định

2: Nhìn thấy table nhưng nhiễu quá nhiều, có thể do ánh sáng hoặc table nằm ở biên vùng nhìn của robot

3: Lỗi chức năng biến đổi tọa độ

4: Lỗi khi gọi hàm move_to

5: Thấy marker nhưng nằm trong vùng vướng vật cản